



## 用意する物（道具）

電子スケール・ヒートガン（大風量ドライヤー）・非接触温度計・ガストーチ  
マスキングテープ・はさみ・ロープ・ビニール手袋・ダンボール箱・筆

## 材料

板・波専用レジン・アクリル絵の具・紙コップ・混ぜ棒

## ～作業前の準備～

レジンが服やテーブルにつくと取れなくなります。  
テーブルにはビニールシートをかけ、スケールにもビニール袋をかけましょう。  
エプロンや手袋を着用し、出来るだけ換気をした状態で作業するようにしましょう。

### 1.板の裏にマスキングテープを貼る

### 2.地平線部分にマスキングテープを貼り、黒部分を塗って乾かす

地上の範囲が板の1/4～1/3くらいになるようにする。  
しっかりと乾かしてマスキングをはがす。

### 3.マスキングテープを貼り直し、地平線上部の色を塗って乾かす

好きなカラーで地平線上を塗り、白でグラデーションをかけた後  
ごく少量の黒でぼかすように塗る。  
しっかりと乾かしてからマスキングテープをはがす。

### 4.レジンを混ぜる

主剤2:硬化剤1の割合で波専用レジンを混ぜる。  
レジン合計120g(主剤80g:硬化剤40g)  
気泡が入らない様にゆっくりと混ぜ、濁りがなくなるまでしっかりと混ぜる。

### 5.レジンの粘度をつける

レジンの硬化熱でレジン温度が40度～42度(熱いお風呂くらい)になるまで放置する。  
硬化が遅い時はヒートガンでレジンを温める。  
ヒートガンで温める時は使用したい温度より3度くらい低い温度に温めて、1～2分後に計測。  
温度が基準に入ったら次の工程へ。

### 6.オーロラ用レジンを取り分けて着色し、板の手前に流す

紙コップに30g取り分け、アクリル絵の具を混ぜる。  
後でロープを浸すので板の幅くらいに広げる

### 7.残りの透明レジンをベニヤに流して全体にのばす

手で隙間を埋めるようにし、側面も忘れずにのばす。

### 8.ロープにオーロラ用のレジンを浸す

ロープをくるくる回しながらロープ全面にレジンがつくようにする。

### 9.ロープにレジンをたっぷりつけて空側に置き、ゆっくり引き抜く

色付きレジンが透明レジンに垂れ落ちないように注意。  
透明レジンの上をロープが這うように引き抜く。  
途中でロープを左右に揺らしたり

### 10.ガストーチもしくはバーナーで気泡を飛ばす

### 11.約2日間硬化を待つ

硬化中にホコリがつかないようにダンボールなどでカバーをする。

### 12.完全に硬化したらマスキングテープをはがす

ドライヤーなどで温めながらはがす。  
レジンのつらら(垂れ)が取れない時にはカッターなどで切れ込みを入れてからはがす。



- \*こちらのテキストを無断で複製し第三者に開示することを禁じます。
- \*レッスン内容は予告なく変更になる場合がございます。
- \*レッスンで使用していない材料を使用したアレンジ品などのご質問はお控えください。